




Release Notes für **Build 2.1.8087**

Stand 17.08.2010

Ausblenden des Hintergrundbildes

Um die Fernwartungsperformance zu verbessern, kann nun das Hintergrundbild des entfernten Node (Windows) für die Zeitdauer der Sitzung ausgeblendet werden. Besonders bei vorkonfigurierten Systemen mit hochauflösenden Desktop-Hintergrundbildern erhöht sich dadurch die Übertragungsgeschwindigkeit drastisch.

Die entsprechende Einstellung finden Sie in den GoToDevice Node Einstellungen unter Sicherheit -> Additional Node Security -> Desktop Einstellungen



Klicken Sie auf Einstellungen, um die Übertragung des Hintergrundbilds zu konfigurieren:

Hintergrundbild nicht übertragen

Hinweis

Wenn Sie eine frühere Installation von GoToDevice auf diese Version aktualisieren, dann ist die Option „Hintergrundbild nicht übertragen“ nicht automatisch aktiviert.

Übertragung der Zwischenablage

Sobald der Manager mit einem Node verbunden ist, kann die Zwischenablage in beide Richtungen übertragen werden.

Der Manager kann den Inhalt seiner lokalen Zwischenablage an den entfernten Node senden – oder die auf dem Node in die Zwischenablage kopierten Inhalte auf den lokalen PC übertragen.

Im Node Manager stehen die beiden Übertragungsbuttons



nach dem Connect in der Buttonleiste zur Verfügung. Wenn Sie den Mauszeiger über die Icons bewegen und dort kurz stehenlassen, wird eine Texthilfe eingeblendet, die Ihnen die jeweilige Übertragungsrichtung anzeigt. Dies unterstützt Sie, solange Sie mit den Icons nicht vertraut sind.

Beachten Sie bitte: Sie müssen den Inhalt vor der Übertragung wie gewohnt zuvor mittels STRG+C in das lokale Clipboard legen. Danach klicken Sie auf den Übertragungsbutton und fügen in auf der Node-Seite über STRG+V wieder ein. Analog dazu muss der Inhalt, den Sie vom Node übertragen möchten dort zuerst über STRG+C in die Zwischenablage kopiert, dann über den Button im Node Manager abgerufen und lokal über STRG+V wieder eingefügt werden.